



Если Вы получили файл «**anyconnect-win-*.*.*****-pre-deploy-k9.msi**» то после установки AnyConnect находим ярлык и запускаем программу



Установочный файл Cisco AnyConnect можно скачать по ссылке:
<http://minfin.ryazangov.ru/announcements/135692/>

Пароль и логин для CISCO предназначен для организации защищенного канала связи **не путать с паролем для доступа в программный комплекс**




	<p>Запускаем Cisco AnyConnect и нажимаем кнопку «Connect»</p> <p>Адрес должен быть 176.118.211.106</p>
	<p>Нажмите звездочку</p>
	<p>На самой левой вкладке «Preferences» необходимо снять галочку с последней записи</p>
	<p>Далее «Connect Anyway»</p>

	<p>В поле «Group:» обязательно выбирается группа «1-VPNKS»</p> <p>Если вы направляли запрос на получения логина и пароля для подключения к CISCO на адрес эл. почты minfin@minfin-rzn.ru и получили ответ то:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В поле «Username:» вводится имя пользователя (начинающиеся на «1») 2. В поле «Password:» вводится пароль, состоящий из 16-ти цифр и букв латинского алфавита <p>Далее ОК</p>
	<p>Соединение установлено</p>


Важно! имя пользователя и пароль необходимо сохранить, т.к. их нужно будет вводить при каждом соединении!
Вы готовы к работе!

Если вы работаете через интернет браузер:


Открываем интернет браузер и вводим строку http://172.17.100.1/svodweb_otch/ у Вас должно появиться вот такое окно

	<p>Вводим имя пользователя и пароль, который вы получили ранее для доступа к программе «Свод-Смарт».</p>
 	<p>Инструкции по работе в «Свод-СМАРТ» можно скачать на странице http://172.17.100.1/svodweb_otch/ (можно в данном случае не авторизоваться)</p>


Настройки для главных распорядителей, которые будут работать в отдельно установленном клиенте «Свод-СМАРТ» (ссылка на скачивание клиента <http://minfin.ryazangov.ru/announcements/135692/>):



На вкладке «Обновление» выбираем из базы



На вкладке «Соединение», «Использовать сервер приложений» выбираем «ДА», заполняем строку: **Сервер:**
`http://172.17.100.1/svodsmart/service.asmx`



На вкладке «Регистрация» заполняем строки:
Сервер БД: Serversvod
База: svod_smart